



OUTLOOK


1.) Spustíte program **Outlook** a v hornom menu kliknete na „**Súbor**“




2.) Ďalej kliknete na „**Pridať konto**“




3.) Zadajte vašu mailovú adresu a kliknite na „Pripojiť“




4.) Teraz zadajte **heslo**, ktoré používate pri prihlasovaní sa do vašej schránky a kliknite na „Pripojiť“




5A.) Outlook automaticky overí a nastaví serveri prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, ak je všetko v poriadku, tak stačí kliknúť na „Hotovo“



5B.) V prípade, že nastavenie zlyhá, tak kliknite na „Zmeniť nastavenie konta“



6.) Nastavte serveri Prichádzajúcej a Odchádzajúcej pošty, presne tak ako je uvedené na obrázku, nezabudnite na správny port a taktiež zaškrtnite „**Vyžadovať prihlásenie použitím overenia zabezpečeným heslom**“. Následne kliknite na „**Ďalej**“ a opätovne overte nastavenia.



Pomôcka

Serveri a porty použité v rámci freemailov

Protokol IMAP - Centrum/Atlas/Pobox

S protokolom IMAP sú zo servera sťahované hlavičky správ (ich prehľad). Až pri zobrazení správy je stiahnutý jej obsah. Takto sa šetrí dáta a tým je využitie vhodné pre mobilné zariadenia.

Pri používaní protokolu IMAP sa pracuje so správami synchronne na serveri a tiež sú zobrazené aj zložky vytvorené v priečinku.

Adresa servera	Port	Zabezpečenie
imap.centrum.sk	143	žiadne
	993	SSL
imap.atlas.sk	143	žiadne
	993	SSL
imap.pobox.sk	143	žiadne
	993	SSL

Server odchádzajúcej pošty – SMTP

Pre využitie SMTP servera je potrebné mať navýšenú schránku (5GB). Server vyžaduje overenie - ako užívateľské meno je potrebné zadať celú vašu emailovú adresu a heslo je rovnaké ako je prístupové heslo do vašej schránky.

Port 25 - pre užívateľov giga mailu so slovenskou alebo českou IP adresou.

Adresa servera	Port	Zabezpečenie
smtp.centrum.sk	25	žiadne
	465	SSL
	587	TLS, STARTTLS